

## Kurzanleitung Outlook Konfiguration

Wählen in Outlook unter **Extras** den Punkt **Optionen**



Wählen Sie im nun neu erscheinenden Fenster **Hinzufügen** und wählen Sie dann **Email** aus.



Geben Sie nun den **Namen** ein, der für den Emailversand benutzt werden soll.

Assistent für den Internetzugang

**Internet-E-Mail-Adresse**

An Sie gerichtete E-Mail-Nachrichten werden an Ihre E-Mail-Adresse geleitet.

E-Mail-Adresse:

Beispiel: Jemand@microsoft.com

< Zurück Weiter > Abbrechen Hilfe

Geben Sie hier Ihre **Emailadresse** ein. (Emailadressen ausschließlich klein geschrieben!)

Assistent für den Internetzugang

**Namen der E-Mail-Server**

Der Posteingangsserver ist ein  Server.

Posteingangsserver (POP3 or IMAP):

Ein SMTP Server wird für den Postausgang verwendet.  
Postausgangsserver (SMTP):

< Zurück Weiter > Abbrechen Hilfe

Tragen Sie hier bitte, sowohl bei Posteingang- als auch bei Postausgangsserver, die Ihnen mitgeteilten **Serverdaten** ein. (z.B. mail.domainname.de). Lassen Sie die Einstellung auf **POP3**.

**Assistent für den Internetzugang** 

**Internet-E-Mail-Anmeldung** 

Geben Sie den Kontonamen und das Kennwort ein, die Sie von Ihrem Internetdienstanbieter erhalten haben.

Kontoname:


Kennwort:

Kennwort speichern

Wenn Ihr Internetdienstanbieter gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) für den Zugriff auf das E-Mail-Konto unterstützt, aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Anmeldung durch gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA)".

Anmeldung durch gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA)

Geben Sie hier bitte als **Kontoname Ihre Emailadresse** und das **Passwort als Kennwort** ein.



Wählen Sie hier, wie Ihre Verbindung zum Internet aufgebaut wird. **Wenn** Sie über eine **DSL-Leitung** verfügen wird Ihre Verbindung i.d.R. über eine Router automatisch aufgebaut. D.h. die Einstellung „**Über das lokale Netzwerk (LAN) verbinden**“ ist korrekt.

Beenden Sie dann die Einrichtung.



Wählen Sie das nun angelegte **Emailkonto** und die **Eigenschaften** in den Kontoeinstellungen von Outlook.



Wählen Sie nun den Dateireiter **Server**. Dort klicken Sie setzen Sie den Haken vor **Server erfordert Authentifizierung**. Beenden Sie die Eingabe mit **OK**.